# TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỎ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

-----×



# HỆ THỐNG NHÚNG

# $HU\acute{O}NG$ DẪN SỬ DỤNG BME 280 - 3.3V

GVHD : TS. BÙI HÀ ĐỨC

SVTH : Lâm Gia Hào 21146222

Bùi Phước Huy 21146233

Phan Nhật Tân 21146310

# MỤC LỤC

| CHƯƠ | NG 1 : GIỚI THIỆU VỀ BME280:             | 2  |
|------|--|----|
| 1.1  | KHÁI NIỆM                                | 2  |
| 1.2  | TÍNH NĂNG CỦA BME280:                    | 2  |
| 1.3  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT:                       | 2  |
| 1.4  | SƠ ĐỒ CHÂN CỦA MODULE BME280:            | 3  |
| 1.5  | SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY GIỮA MODULE VỚI RASPBERRY: | 3  |
| 1.6  | SƠ LƯỢC VỀ GIAO THỨC I2C:                | 3  |
| CHƯƠ | NG 2 : MÔ TẢ MỘT SỐ THANH GHI CẤU HÌNH:  | 4  |
| 2.1  | THANH GHI 0XD0 "ID"                      | 4  |
| 2.2  | THANH GHI 0XE0 "RESET"                   | 4  |
| 2.3  | REGISTER 0XF2 "CTRL_HUM"                 | 4  |
| 2.4  | REGISTER 0XF3 "STATUS"                   | 5  |
| 2.5  | REGISTER 0XF4 "CTRL_MEAS"                | 5  |
| 2.6  | REGISTER 0XF5 "CONFIG"                   | 6  |
| 2.7  | BẢNG TỔNG QUÁT CÁC THANH GHI:            | 7  |
| СНСО | NG 3 : THƯ VIỆN NGƯỜI DÙNG               | 8  |
| 3.1  | MỘT SỐ HÀM CÓ SẪN TRÊN DRIVER:           | 8  |
| 3.2  | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:                       | 11 |
| 2 2  | MỘT SỐ VÍ DỤ CƠ BẢN:                     | 12 |

## CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ BME280:

### 1.1 KHÁI NIỆM

BME280 là cảm biến độ ẩm, áp suất và nhiệt độ kỹ thuật số kết hợp. Kích thước nhỏ, tiêu thụ điện năng thấp, độ chính xác và ổn định cao cho phép thực hiện giám sát môi trường, dự báo thời tiết và các ứng dụng IoT


#### 1.2 TÍNH NĂNG CỦA BME280:

- Hỗ trợ giao tiếp I2C, địa chỉ thiết bị I2C có thể được đặt bằng cách thay đổi I/O.
- Hỗ trợ giao diện SPI, I2C mặc định, bạn có thể thay đổi thành SPI bằng cách thay đổi I/O.
  - Mạch chuyển đổi mức tích hợp, tương thích với 3.3V / 5V
- Hỗ trợ thư viện và hướng dẫn sử dụng cho một số dòng vi điều khiển phổ biến (Raspberry Pi / Arduino / STM32).

## 1.3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Điện áp hoạt động: 5V / 3.3V
- Giao thức truyền: I2C/SPI
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ~ 85 °C (Độ phân giải 0,1 °C, dung sai ±1 °C)
- Phạm vi độ ẩm: 0 ~ 100% rh (Độ phân giải 0,008% RH, dung sai ±1 °C)
- Phạm vi áp suất: 300 ~ 1100hPa (Độ phân giải 0,18Pa, dung sai ±1hPa)

#### 1.4 SƠ ĐỒ CHÂN CỦA MODULE BME280:



• VCC: Chân nguồn (điện áp khuyến cáo từ 3.3 -5V)

GND: Chân nối đất
SDA: Chân dữ liệu
SCL: Chân xung Clock

### 1.5 SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY GIỮA MODULE VỚI RASPBERRY:

| Module BME280 | Raspberry |
|---------------|-----------|
| VCC           | Pin 1     |
| GND           | Pin 6     |
| SDA           | Pin 3     |
| SCL           | Pin 5     |

## 1.6 SƠ LƯỢC VỀ GIAO THỨC I2C:

I2C (Inter-Integrated Circuit) là một giao thức truyền thông nối tiếp 2 dây được phát triển bởi Philips (nay là NXP Semiconductors) vào những năm 1980. Nó cho phép

truyền dữ liệu giữa các thiết bị điện tử như vi điều khiển, cảm biến, ...thông qua hai dây **SDA** và **SCL**.

- SDA (Serial Data): đường truyền theo hai chiều giữa master và slave để gửi và nhận dữ liệu
- SCL (Serial Clock): đường truyền mang tín hiệu xung clock, chỉ do Master phát đi (thông thường ở 100kHz và 400kHz. Mức cao nhất là 1Mhz và 3.4MHz)

## CHƯƠNG 2 : MÔ TẢ MỘT SỐ THANH GHI CẤU HÌNH:

#### 2.1 THANH GHI 0XD0 "ID"

Là thanh ghi chứa số định danh của BME280 với giá trị định danh là 0x60, giá trị này có thể đọc ngay khi khởi động.

#### 2.2 THANH GHI OXEO "RESET"

Là thanh ghi dùng để thực hiện khởi động lại phần mềm module, có kích thước 1 byte. Ghi giá trị 0xB6 vào thanh ghi 'reset' để thực hiện việc khởi động lại.

#### 2.3 REGISTER 0XF2 "CTRL\_HUM"

Là thanh ghi dùng để thiết lập các tham số cấu hình cho độ ẩm. Cụ thể là nó xác định chế độ oversampling cho độ ẩm. Oversampling là quá trình lấy mẫu nhiều lần và tính toán giá trị trung bình để tăng độ chính xác của dữ liệu đo được.

Thanh ghi gồm 8 bit nhưng chỉ cần quan tâm bits [2:0]

| Bits[2:0] | Oversampling (osrs_h) | Mô tả           |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| 000       | Skipped (osrs_h = 0)  | Bỏ qua          |
| 001       | ×1 (osrs_h = 1)       | Lấy mẫu một lần |
| 010       | ×2 (osrs_h = 2)       | Lấy mẫu hai lần |
| 011       | ×4 (osrs_h = 3)       | Lấy mẫu bốn lần |
| 100       | ×8 (osrs_h = 4)       | Lấy mẫu tám lần |

| , – , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  | 101 | ×16 (osrs_h = 5) | Lấy mẫu mười sáu lần |
|---|--|-----|------------------|----------------------|
|---|--|-----|------------------|----------------------|

#### 2.4 REGISTER 0XF3 "STATUS"

Là thanh ghi dùng để thể hiện trạng thái của thiết bị.

Thanh ghi gồm 8 bit nhưng chỉ cần quan tâm bit 3 và bit 0.

| Bit | Tên          | Mô tả  |
|-----|--------------|--|
| 3   | measuring[0] | Luôn ở giá trị 1 và chỉ về giá trị 0 khi quá trình đo đã hoàn<br>tất |
| 0   | im_update[0] | Luôn ở giá trị 1 và chỉ về giá trị 0 khi việc cập nhật thành<br>công |

## 2.5 REGISTER 0XF4 "CTRL\_MEAS"

Là thanh ghi điều khiển chế độ đo và các thông số oversampling cho nhiệt độ và áp suất.

Đây là một thanh ghi 8 bit với các bit đều được sử dụng để điều khiển các chức năng cụ thể.

| Bits        | Tên         | Mô tả                     |
|-------------|-------------|---------------------------|
| Bit 7, 6, 5 | osrs_t[2:0] | Oversampling cho nhiệt độ |
| Bit 4, 3, 2 | osrs_p[2:0] | Oversampling cho áp suất  |
| Bit 1, 0    | mode [1:0]  | Chế độ đo                 |

Các giá trị đo cho các bits [7:5] (osrs\_t):

| Bits[7:5] | Oversampling (osrs_t) | Mô tả                |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 000       | Skipped (osrs_t = 0)  | Bỏ qua đo nhiệt độ   |
| 001       | ×1 (osrs_t = 1)       | Lấy mẫu một lần      |
| 010       | ×2 (osrs_t = 2)       | Lấy mẫu hai lần      |
| 011       | ×4 (osrs_t = 3)       | Lấy mẫu bốn lần      |
| 100       | ×8 (osrs_t = 4)       | Lấy mẫu tám lần      |
| 101       | ×16 (osrs_t = 5)      | Lấy mẫu mười sáu lần |

Các giá trị đo cho các bits [4:2] (osrs\_p):

| Bits[4:2] | Oversampling (osrs_p) | Mô tả                |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 000       | Skipped (osrs_p = 0)  | Bỏ qua đo áp suất    |
| 001       | ×1 (osrs_p = 1)       | Lấy mẫu một lần      |
| 010       | ×2 (osrs_p = 2)       | Lấy mẫu hai lần      |
| 011       | ×4 (osrs_p = 3)       | Lấy mẫu bốn lần      |
| 100       | ×8 (osrs_p = 4)       | Lấy mẫu tám lần      |
| 101       | ×16 (osrs_p = 5)      | Lấy mẫu mười sáu lần |

Module BME280 có 3 chế độ đo là: Sleep, Forced và Normal

| Bits[1:0] | Chế độ đo   | Mô tả                                      |
|-----------|-------------|--|
| 00        | Sleep mode  | Cảm biến ở chế độ ngủ                      |
| 01 and 10 | Forced mode | Cảm biến đo 1 lần, sau đó về chế<br>độ ngủ |
| 11        | Normal mode | Cảm biến đo liên tục                       |

#### 2.6 REGISTER 0XF5 "CONFIG"

Là thanh ghi dùng để thiết lập thời gian chờ của các phép đo trong chế độ Normal, hệ số bộ lọc IIR, kích hoạt giao thức SPI 3-wire.

Thanh ghi gồm 8 bits với cấu trúc như sau:

Register 0xF5 "config"

| Thanh ghi 0xF5 "config" | Tên                                     | Miêu tả                |
|-------------------------|---|------------------------|
| Bit [7:5]               | t sb[2:0]                               | Thời gian chờ các phép |
| 5.0 [7.15]              | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | đo trong chế độ normal |
| Bit [4:2]               | filter[2:0]                             | Hệ số bộ lọc           |
| D:+ O                   | cni2w on[0]                             | Kích hoạt hoặc vô hiệu |
| Bit 0                   | spi3w_en[0]                             | giao thức SPI 3-wire   |

| t_sb [2:0] | tstandby [ms] |
|------------|---------------|
| 000        | 0.5           |
| 001        | 62.5          |
| 010        | 125           |
| 011        | 250           |
| 100        | 500           |
| 101        | 1000          |

| 110 | 10 |
|-----|----|
| 111 | 20 |

| filter [2:0] | Hệ số Filter |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 000          | Filter off   |  |  |
| 001          | 2            |  |  |
| 010          | 4            |  |  |
| 011          | 8            |  |  |
| 100, others  | 16           |  |  |

## 2.7 BẢNG TỔNG QUÁT CÁC THANH GHI:

Table 18: Memory map

| Register Name    | Address  | Address bit7              | bit6 bi      | bit5 | bit5 bit4 | bit3        | bit2   | bit1       | bit0        | Reset |
|------------------|----------|---------------------------|--------------|------|-----------|-------------|--------|------------|-------------|-------|
| rtogistoi riunio | 7.00.000 |                           |              | 5.00 |           |             |        |            |             | state |
| hum_lsb          | 0xFE     |                           | hum_lsb<7:0> |      |           |             |        |            |             | 0x00  |
| hum_msb          | 0xFD     |                           | hum_msb<7:0> |      |           |             |        |            | 0x80        |       |
| temp_xlsb        | 0xFC     | temp_xlsb<7:4>            |              |      |           | 0           | 0      | 0          | 0           | 0x00  |
| temp_lsb         | 0xFB     | temp_lsb<7:0>             |              |      |           |             |        | 0x00       |             |       |
| temp_msb         | 0xFA     | temp_msb<7:0>             |              |      |           |             |        | 0x80       |             |       |
| press_xlsb       | 0xF9     | press_xlsb<7:4>           |              |      |           | 0           | 0      | 0          | 0           | 0x00  |
| press_lsb        | 0xF8     | press_lsb<7:0>            |              |      |           |             |        | 0x00       |             |       |
| press_msb        | 0xF7     | press_msb<7:0>            |              |      |           |             |        | 0x80       |             |       |
| config           | 0xF5     | t_sb[2:0]                 |              |      |           | filter[2:0] |        |            | spi3w_en[0] | 0x00  |
| ctrl_meas        | 0xF4     | osrs_t[2:0]               |              |      |           |             | e[1:0] | 0x00       |             |       |
| status           | 0xF3     | measuring[0] im_update[0] |              |      |           |             |        | 0x00       |             |       |
| ctrl_hum         | 0xF2     | osrs_h[2:0]               |              |      |           |             |        | 0x00       |             |       |
| calib26calib41   | 0xE10xF0 | calibration data          |              |      |           |             |        | individual |             |       |
| reset            | 0xE0     | reset[7:0]                |              |      |           |             |        | 0x00       |             |       |
| id               | 0xD0     | chip_id[7:0]              |              |      |           |             |        | 0x60       |             |       |
| calib00calib25   | 0x880xA1 | calibration data          |              |      |           |             |        | individual |             |       |

| Registers: | Reserved registers | Calibration<br>data | Control registers | Data registers | Status<br>registers | Chip ID   | Reset      |
|------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------|------------|
| Type:      | do not change      | read only           | read / write      | read only      | read only           | read only | write only |

## CHƯƠNG 3 : THƯ VIỆN NGƯỜI DÙNG

## 3.1 MỘT SỐ HÀM CÓ SẮN TRÊN DRIVER:

#### • BME280\_IOCTL\_READ\_T

Hàm có chức năng đọc giá trị nhiệt độ của cảm biến ở đơn vị độ C (°C). Hàm sẽ trả về giá trị nhiệt độ ở kiểu dữ liệu int32\_t và cần phải chia cho 100 để đạt được giá trị thực tế.

Ví dụ:

```
if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_READ_T, &temp_int) < 0) {
    perror("Failed to read temparature data");
    close(fd);
    return errno;
}
printf("Temparature: %.2f°C\n", temp_int/100.0);</pre>
```

### BME280\_IOCTL\_READ\_P

Hàm có chức năng đọc giá trị áp suất của cảm biến ở đơn vị Pa. Hàm sẽ trả về giá trị nhiệt độ ở kiểu dữ liệu int32\_t Ví dụ:

```
if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_READ_P, &press_int) < 0) {
    perror("Failed to read pressure data");
    close(fd);
    return errno;
}
printf("Pressure: %dPa\n", press_int);</pre>
```

#### • BME280\_IOCTL\_READ\_H

Hàm có chức năng đọc giá trị độ ẩm của cảm biến ở đơn vị %RH. Hàm sẽ trả về giá trị độ ẩm ở kiểu dữ liệu int32\_t và cần phải chia cho 1024 để được giá trị độ ẩm chính xác. Ví du:

```
if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_READ_H, &hum_int) < 0) {
    perror("Failed to read humidity data");
    close(fd);
    return errno;
}
printf("Humidity: %dRH\n", hum_int/1024.0);</pre>
```

## • BME280\_IOCTL\_INIT\_FORCED\_MODE

Hàm có chức năng thiết lập cảm biến đo ở chế độ Forced, với oversampling là x1. Trả về 0 khi việc khởi tạo thành công Ví dụ:

```
if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_INIT_FORCED_MODE) < 0) {
    perror("Failed to initialize the sensor");
    close(fd);
    return errno;
}
printf("Sensor initialized successfully\n");</pre>
```

#### • BME280\_IOCTL\_INIT\_NORMAL\_MODE

Hàm có chức năng thiết lập cảm biến đo ở chế độ Normal, với oversampling là x1. Trả về 0 khi việc khởi tạo thành công Ví dụ:

```
if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_INIT_NORMAL_MODE) < 0) {
    perror("Failed to initialize the sensor");
    close(fd);
    return errno;
}
printf("Sensor initialized successfully\n");</pre>
```

#### • BME280 IOCTL CHECK ADDR

Hàm có chức năng kiểm tra xem giá trị của thanh ghi 0xD0 "id" có đúng với tài liệu của nhà sản xuất hay không.

```
id = ioctl(fd, BME280_IOCTL_CHECK_ADDR);
if (id < 0) {
   perror("Unable to configure i2c identification");
   close(fd);
}</pre>
```

## • BME280\_IOCTL\_CHECK\_STATUS

Hàm có chức năng kiểm tra xem dữ liệu đã sẵn sàng được đọc hay chưa. Hàm sẽ trả về kết quả 0 khi sẵn sàng. Ví dụ:

```
status = ioctl(fd, BME280_IOCTL_CHECK_STATUS);
  if (status < 0) {
    perror("Data is not ready");
    close(fd);
}</pre>
```

## 3.2 HƯỚNG DẪN SỬ DUNG:

Để sử dụng được driver của module BME280, người dùng cần dẫn đúng tên của driver từ thư mục /dev. Sau đây là các bước để dùng driver từ con số 0: Bước 1: Đinh nghĩa đường dẫn vào driver BME280:

```
#define DEVICE_PATH "/dev/bme280"
```

Bước 2: Định nghĩa các lệnh ioctl của driver BME280:

```
#define BME280_IOCTL_MAGIC 'm'
#define BME280_IOCTL_READ_T _IOR(BME280_IOCTL_MAGIC, 1, uint32_t)
#define BME280_IOCTL_READ_P _IOR(BME280_IOCTL_MAGIC, 2, uint32_t)
#define BME280_IOCTL_READ_H _IOR(BME280_IOCTL_MAGIC, 3, uint32_t)
#define BME280_IOCTL_INIT_FORCED_MODE
_IO(BME280_IOCTL_MAGIC, 4)
#define BME280_IOCTL_INIT_NORMAL_MODE
_IO(BME280_IOCTL_MAGIC, 5)
#define BME280_IOCTL_CHECK_ADDR _IOR(BME280_IOCTL_MAGIC, 6, int)
#define BME280_IOCTL_CHECK_STATUS _IOR(BME280_IOCTL_MAGIC, 7, int)
```

Bước 3: Sau khi đã định nghĩa một số macro quan trọng của driver, trong hàm main(), người dùng thực hiện mở driver.

```
int fd;
fd = open(DEVICE_PATH, O_RDWR);
if (fd < 0) {
    perror("Failed to open the device");
    return errno;
}
printf("Successfully open device\n");</pre>
```

Bước 4: Người dùng thực hiện gọi các hàm mà mình mong muốn vào hàm main như: kiểm tra id, cấu hình chế độ, ...

Bước 5: Sau khi đã thực hiện việc đọc giá trị nhiệt độ, áp suất, độ ẩm. Người dùng nhập vào hàm close() để đóng chương trình.

```
close(fd);
```

## 3.3 MỘT SỐ VÍ DỤ CƠ BẢN:

Dưới đây là một đoạn code hoàn chỉnh để đọc giá trị áp suất, nhiệt độ, độ ẩm ở chế độ Forced Mode.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <errno.h> // Include errno header
#include <i2c/smbus.h>
#include <math.h>
#include <stdint.h>
#include linux/i2c-dev.h>
#define DEVICE PATH "/dev/bme280"
#define DEV_ID 0x76
// IOCTL commands
#define BME280_IOCTL_MAGIC 'm'
#define BME280_IOCTL_READ_T _IOR(BME280_IOCTL_MAGIC, 1, uint32_t)
#define BME280_IOCTL_READ_P_IOR(BME280_IOCTL_MAGIC, 2, uint32_t)
#define BME280_IOCTL_READ_H _IOR(BME280_IOCTL_MAGIC, 3, uint32_t)
#define BME280_IOCTL_INIT_FORCED_MODE _IO(BME280_IOCTL_MAGIC, 4)
#define BME280_IOCTL_INIT_NORMAL_MODE _IO(BME280_IOCTL_MAGIC, 5)
#define BME280_IOCTL_CHECK_ADDR _IO(BME280_IOCTL_MAGIC, 6)
#define BME280_IOCTL_CHECK_STATUS _IO(BME280_IOCTL_MAGIC, 7)
```

```
int main() {
  int fd;
  uint8_t status;
  uint8_t id;
  int32_t temp_int = 0;
  int32\_t press\_int = 0;
  uint32_t hum_int = 0;
  // Open the device
  fd = open(DEVICE_PATH, O_RDWR);
  if (fd < 0) {
    perror("Failed to open the device");
    return errno;
  printf("Successfully open device\n");
  // Check ID
  id = ioctl(fd, BME280_IOCTL_CHECK_ADDR);
  if (id < 0) {
    perror("Unable to configure i2c slave device");
    close(fd);
    return 2;
  //Init sensor mode
  if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_INIT_FORCED_MODE) < 0) {
    perror("Failed to initialize the sensor mode");
    close(fd);
    return errno;
  printf("Sensor initialized successfully\n");
```

```
while(1){
    sleep(1);
    //Check STATUS
    status = ioctl(fd, BME280_IOCTL_CHECK_STATUS);
    if (status < 0) {
       perror("Data is not ready");
       close(fd);
    }
    // Read Temperature
    if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_READ_T, &temp_int) < 0) {
       perror("Failed to read temparature data");
       close(fd);
       return errno;
    printf("Temparature: %.2f°C\n", temp_int/100.0);
    // Read Pressure
    if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_READ_P, &press_int) < 0) {
       perror("Failed to read pressure data");
       close(fd);
      return errno;
    printf("Pressure: %.2f hPa\n", press_int/100.0);
    // Read Humidity
    if (ioctl(fd, BME280_IOCTL_READ_H, &hum_int) < 0) {
       perror("Failed to read humidity data");
       close(fd);
       return errno;
    printf("Humidity: %.2f %%rH\n", hum_int/1024.0);
  close(fd);
  return 0;
```